



CONFIGURACIÓN SMART IPTV

IMPORTANTE: La aplicación tiene 7 días de Prueba Sin Costo, luego de esto le pedirá que haga un pago único. Esto es ajeno a nuestro servicio.

Paso 1: Debe instalar aplicación SMART IPTV en su dispositivo.

Paso 2: Abrir aplicación, aparecerá el número de MAC del televisor.

Ejemplo número MAC: **00:aa:bb:cc:11**



Paso 3: Abrir el siguiente link y registrar el número de MAC del televisor en donde dice MAC.

<http://siptv.eu/mylist/>

Playlist upload to Smart IPTV

Русский

- Please use **UTF-8 (NO BOM)** encoding when editing and saving your playlist
- Use **Save online** only if you have problems loading playlist on your TV due to low memory
- Use **Enable list logos** to enable logos included in your playlist (tvgl-logo)

Upload your local IPTV playlist (5 MB file size limit)

MAC: List: Save online

Add external playlist links (URLs), with auto-update

MAC: Link: Save online

Delete playlist

MAC: No soy un robot  reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Paso 4: Copie la URL de la lista enviada a su correo. Pegue en **[Link]** hacer clic en **[Save online]** luego seleccione **[add link]** **[No soy robot]** y quedará OK su TV.

Ejemplo de lista:

http://www.nibbletv.info/get.php?username=ejemplo&password=ejemplopass&type=m3u_us&output=ts

Playlist upload to Smart IPTV

Русский

- Please use **UTF-8 (NO BOM)** encoding when editing and saving your playlist
- Use **Save online** only if you have problems loading playlist on your TV due to low memory
- Use **Enable list logos** to enable logos included in your playlist (tvgl-logo)

Upload your local IPTV playlist (5 MB file size limit)

MAC: List: Save online

Add external playlist links (URLs), with auto-update

MAC: Link: Save online

Delete playlist

MAC:

Con esto quedará listo, ahora solo debe reiniciar la aplicación para ver reflejada su lista en la TV.

OPMIZACIÓN DE APLICACIÓN


Una vez configurada la licencia en su TV debe probar la aplicación seleccionando un canal. Si le aparece el mensaje Buffering cada 15 segundos o menos, le recomendamos aplicar la siguiente configuración.

No en todos los televisores tienen el mismo menú, por ende, adjuntaremos diversas imágenes con distintos menús el que se parezca a su TV aplique el cambio.

1. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice **Buffer Timeout**, cambiar la opción **Auto a 5 Sec**, si el problema persiste, probar en **10 Sec**.



2. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice **Buffer Size**, cambiar la opción de **Auto a Medium**, si el problema persiste, probar en **Large**.



3. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice Stream Player Type, cambiar la opción **webOS a NC MPEG**, si el problema persiste, probar en **NC Auto**.

